

BOTTIES®
LLAMATIVO PATRÓN
CON PUÑO DE PUNTO
C502 CHAUSSONS BOTTINES CLD



Schachenmayr 
SINCE 1822



**WATCH IT
LEARN IT
LOVE IT**

[originalbotties.com/
video-tutorials](http://originalbotties.com/video-tutorials)



Adecuado para las siguientes tallas de suela botties:

Adulto	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43	L 44	XL 45/46
---------------	------------------	--------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------



Adecuado para esta lana:

Alpaca Clasico de Schachenmayr - 50gr/90m - Ganchillo 4.5-5.5 mm
muestra: 10 x 5 cm = 9 medios pts altos x 6 pasadas
Hacer la lana doble y trabajar con una aguja de 4 mm



LISTA DE MATERIALES

- par de suelas originales Botties® y 1 par de plantillas Botties de fieltro o espuma de látex (10 mm)
- Recomendaciones de hilo:
„Alpaca Classico“ de Schachenmayr
Hilo necesario para 1 par de zapatos: XXS, XS = 3 ovillos / S, S+, M = 4 ovillos / L, XL = 5 ovillos (50g cada uno)
- Aguja de ganchillo de 4,0 mm
- Agujas de doble punta o circulares de 4,0 mm

Para la „Vuelta Cero“

- Hilo de la vuelta cero (0,8 mm) (opcional)
- Aguja de ganchillo: 2,0 mm para hacer ganchillo o
- aguja de zurcir para coser en la vuelta cero (opcional, ver varias opciones más abajo)

VUELTA CERO

Con los Botties® de ganchillo, todo se basa en la „Vuelta Cero“. Hay dos maneras de trabajarlos y los resultados son ligeramente diferentes. El hilo que utilice debe ser muy resistente al desgarro. Por lo tanto, recomendamos utilizar nuestro hilo para la „Vuelta Cero“ (poliéster encerado, 0,8 mm), que es muy robusto y está disponible en varios colores.




Mira los vídeos de ambas técnicas a continuación. Escanea el código con tu smartphone o haz clic en el siguiente enlace: <https://1.ead.me/bbSNYj>

Coser con punto festón


Utiliza una aguja de zurcir. Pon el hilo doble, haz un nudo en el extremo e inserta la aguja en el orificio superior central desde dentro hacia fuera (imagen 1). Vuelve a entrar a través del siguiente agujero a la izquierda y abajo (imagen 2) y luego vuelve a salir por el agujero de arriba. Saca la aguja a través del bucle de hilo y tira con fuerza (imagen 3). Seguir cosiendo así (imágenes 4-5).

Cierra la vuelta en el talón (imagen 6) y saca el hilo a través del agujero central superior hacia el interior. Remete hilos y cierra firmemente.



Con ganchillo

Utiliza una aguja de ganchillo robusta (!) de 2 mm. Introduce el gancho a través del agujero central inferior desde dentro hacia fuera y pasa el hilo a través de él. Inserta el ganchillo en el agujero superior desde fuera hacia dentro y saca el hilo hacia atrás como un bucle (imagen 1). Trabaja a punto bajo. Continúa trabajando el talón así (imágenes 2-4). Trabaja el punto bajo en los agujeros después de la lazada del talón (imagen 5). Cerrar la vuelta del talón con un punto enano (imagen 6) y pasar el hilo por el agujero central superior hacia el interior. Remeter hilos y cerrar firmemente.



Consejo: La longitud del hilo debe ser aproximadamente 9 veces la circunferencia del borde de la suela.



INSTRUCCIONES GANCHILLO

Estas instrucciones sirven para todas las tallas de adulto, ya que las disminuciones están integradas en el patrón. Sólo el número de vueltas tiene que ajustarse al pie según el gusto. Mientras que la parte inferior del el zapato se teje a ganchillo con medios puntos altos, las agujas de tricotar se pueden utilizar para los puños. Nosotros recomendamos que repartas todo el hilo en dos mitades desde el principio para que tengas la misma cantidad para cada zapato. De este modo, los puños tendrán la misma altura. Cuando divides el hilo en dos haz los ovillos con 2 hebras directamente para que te resulte más fácil hacer ganchillo y punto después. ¡Vamos allá!

Bueno saber antes de empezar

Estas instrucciones se basan en el uso de Botties® con nuestras plantillas de 10 mm de grosor. Éstas elevan ligeramente los pies y les dan una buena sujeción. Si quieres usar plantillas mucho más finas, es posible que tengas que empezar a disminuir una vuelta antes. Te recomendamos que te pruebes el zapato cada vuelta mientras vas trabajando a ganchillo (no te olvides de poner las plantillas). De este modo, podrá determinar rápidamente si encuentra suficiente apoyo en ella. No hay nada peor que un zapato demasiado grande.

Es importante hacer un ganchillo relativamente apretado para obtener unos Botties® bien ajustados. Especialmente la zona de la punta del pie debe estar ligeramente tensa. Como cada pie es diferente, también puede ser necesario improvisar con el número de disminuciones y vueltas. Pero que no cunda el pánico, ¡puedes hacerlo!

Atención: este zapato se trabaja en vueltas continuas.

Instrucciones generales para todas las tallas

VUELTA CERO

Ver pag. 2

VUELTA 1 - BASE COMIENZO

Poner el hilo doble. Comenzando en el centro del talón hacer pt bajo en sentido de las agujas del reloj en cada pt de manera que la cantidad de puntos se doble.

VUELTA 2 - INICIO DEL PATRÓN

Empezar por el centro del talón:

*Echar 1 hebra, pinchar el ganchillo en el primer punto y levantar hilo, echar hebra, pinchar el ganchillo en el siguiente pt y levantar el hilo.

Recoger el hilo de nuevo y pasar por los 5 bucles del ganchillo. hacer 1 cadeneta* Repite el patrón hasta el centro del talón. (fig. A)

RONDA 3 - INICIO DE LAS DISMINUCIONES

1 hebra, pinchar en el espacio de cad de la vuelta anterior, levantar el hilo, 1 hebra, pinchar en el siguiente espacio de cad y levantar el hilo. Levantar la lana y pasarla por los 5 bucles de la aguja, una cad. *1 hebra, pinchar en el mismo bucle, levantar el hilo, 1 hebra, pinchar en el siguiente espacio de cad y levantar el hilo.

Levantar el hilo y pasarlo por los 5 bucles del ganchillo, 1 cad.*

Repita el patrón hasta llegar a la mitad del talón (fig. B), pero añada dism en la mitad de la punta del pie.



Abreviaturas:

pt= punto(s)

pb: pt bajo

inv dism= disminución invisible (trabajar juntos dos pts trabajándolos solo por el bucle de delante)

cad = cadeneta

pa= pt alto

h= hebra

Disminuir en la punta del pie: Trabajar juntos 4 agujeros en el centro de la puntera creados por la cad de la vuelta anterior: deslizar en el bucle de la cad, levantar el hilo, repetir para los 3 siguientes espacios de cad, de modo que haya 5 bucles en el ganchillo

Levantar el hilo y pasarlo por los 5 bucles en el ganchillo, hacer 1 cad (fig.C).

DESDE LA VUELTA 4

XXS, XS, S:

Vuelta 4 a vuelta 8 = igual que la vuelta 3.

S+, M:

Vuelta 4 a vuelta 9 = igual que la vuelta 3.

L, XL:

Vuelta 4 a vuelta 10 = igual que la vuelta 3.

Para estas vueltas la disminución en la punta funciona de la siguiente manera:

La dism en la vuelta 3 ha creado un pequeño agujero extra en la punta, que ahora sirve como marcador para el centro de la punta. La dism es igual que en la vuelta 3, pero en lugar de 4 bucles hay 5 bucles porque el pequeño agujero en el centro se añade como una lazada. Ahora tenemos 6 bucles en la aguja. Se unen todas y se hace un ganchillo (fig. D).

PUÑOS

Después de la última vuelta de ganchillo, levantar todos los puntos con la aguja circular o las agujas de doble punta (tejer un punto de cada punto de ganchillo/levantar el hilo a la aguja de tricotar) y tejer en el patrón clásico de los puños: alternando siempre 1 punto derecho y 1 punto del revés. Al final, remata todos los puntos y asegura el hilo.

Ahora puedes asegurar el puño con un resto de hilo y colocar las etiquetas una vez a la izquierda y otra a la derecha de las Botties.

La altura de los puños depende de tu gusto y de lo que te quede de lana - nuestra recomendación

XXS = 18 vueltas

XS = 20 vueltas

S = 22 vueltas

S+, M = 24 vueltas

L, XL = 26 vueltas

Instagram:

@originalbotties

#c502chaussons

#bottielicious

#crochetbotties

