

BOTTIES®
PANTOFOLE
C502 CHAUSSONS BOTTINES ^{CLD}



Schachenmayr 
SINCE 1822



**WATCH IT
LEARN IT
LOVE IT**

[originalbotties.com/
video-tutorials](https://originalbotties.com/video-tutorials)



Adatto per le seguenti misure di suola Botties:

Adulti	XXS 36/37	XS 38	S 39	S+ 40/41	M 42/43	L 44	XL 45/46
---------------	------------------	--------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------



OCCORRENTE

Filato **Schachenmayr** "Alpaca Classico" rost 00012.

Filato occorrente per un paio di scarpe: XXS, XS = gr 150 / S, S+, M = gr 200 / L, XL = gr 250

Filato cerato **Round 0** (spessore mm 8) per il Giro 0 nel colore a piacere. Un paio di solette **Original Botties®** e un paio di solette Botties® in feltro o in schiuma di lattice (spessore 10 mm)

Accessori: uncinetti; n. 2 e 4; gioco ferri o ferro circolare n. 4; un segna maglie: un ago da ricamo con punta tonda n 14.

Nota: ogni confezione di solette Botties® oltre alle solette ha anche 2 etichette Botties® che alla fine del lavoro vanno cucite sul lato esterno di ogni pantofola.

CAMPIONE

Cm 10 x 5, lavorati a mezza m. alta con l'uncinetto n. 4 e il filato usato doppio sono pari a 9 m. e 8 righe.

GIRO 0


Con le Botties® all'uncinetto, tutto si basa sul "Giro 0". Ci sono due modi per lavorarlo e i risultati sono solo leggermente diversi. Il filato usato deve essere altamente resistente agli strappi. Consigliamo quindi di usare il nostro nuovo filato per il "Giro 0" (poliestere cerato, 0,8 mm di spessore), molto robusto e disponibile in molti colori.



Guarda i video di entrambe le tecniche qui sotto! Scansiona il codice con il tuo smartphone o clicca sul seguente link:
<https://1.ead.me/bbSNYj>

"Giro 0" con punto festone rado


Usare un ago con punta tonda. Con il filo usato doppio fare un nodo all'estremità e inserire l'ago nel foro superiore al centro della base del tallone, dall'interno verso l'esterno (figura 1). Inserire l'ago nel foro seguente, verso sinistra e in basso, dall'esterno verso l'interno (figura 2), poi nuovamente dall'interno verso l'esterno, attraverso il foro superiore. Far passare l'ago all'interno dell'asola di filo e stringere bene (figura 3). Continuare a lavorare in questo modo (figure 4-5). Chiudere il giro in corrispondenza del tallone (figura 6) e far passare il filo attraverso il foro centrale superiore, verso l'interno. Fissare saldamente e tagliare il filo.



La rifinitura fucsia della foto è lavorata con il punto festone rado, mentre quella azzurra è lavorata all'uncinetto.

Giro zero all'uncinetto

Usare un uncinetto n. 2.00. Inserire l'uncinetto nel foro alla base del centro del tallone, dall'interno verso l'esterno, agganciare il filo e farlo passare attraverso il foro. Inserire l'uncinetto nel foro sopra dall'esterno verso l'interno, e tirare il filo formando un cappio (figura 1). 1 gettato sull'uncinetto e lavorare 1 cat. (figura 2). Lavorare 1 m. bassa entrando nel foro in basso e uscendo in quello in alto. Completare il tallone in questo modo (figure 3-4), consultando il video per maggior chiarezza. Proseguire lungo i bordi della scarpa lavorando a m. bassa (figura 5). Chiudere il giro in corrispondenza del tallone, lavorando 1 m. bss. (figura 6), quindi far passare il filo attraverso il foro centrale in alto, verso l'interno. Fissare saldamente e tagliare il filo.



SPIEGAZIONI ALL'UNCINETTO

Queste spiegazioni sono indicate per tutte le misure da adulto, perché le diminuzioni sono integrate nel modello. La parte inferiore della scarpa è lavorata all'uncinetto a mezza maglia alta, mentre il bordo è lavorato a coste usando i ferri. Ti consigliamo di dividere a metà il filato fin dall'inizio in modo da averne la stessa quantità per ogni scarpa. Questo accorgimento consentirà di avere il bordo della stessa altezza. Quando dividi il filo a metà svolgilo direttamente come se lo stessi usando doppio, per facilitare il lavoro all'uncinetto e, a seguire, quello a maglia. Let's go!

Interessante da sapere

Queste spiegazioni si basano sull'indossare Botties® con le nostre solette spesse 10 mm, che sollevano leggermente il piede e gli conferiscono una presa salda. Se vuoi usare solette molto più sottili, potresti dover iniziare prima il giro con diminuzioni.

Ti consigliamo di provare la scarpa ogni tanto, dopo aver lavorato qualche giro - non dimenticare di aggiungere la soletta. In questo modo potrai capire velocemente se hai abbastanza presa all'interno della scarpa. Non c'è niente di peggio di una scarpa troppo grande!

Per assicurarti di ottenere Botties® con una buona vestibilità, devi lavorare in modo relativamente stretto. Soprattutto la parte della punta del piede dovrebbe essere leggermente tesa. Poiché ogni piede ha una sua particolarità, potrebbe essere necessario variare leggermente il numero delle diminuzioni e dei giri. Ma non preoccuparti, you can do it!

Nota: questa scarpa è lavorata in giri a spirale.

Spiegazione generale per tutte le misure

GIRO 0

Vedi pagina 2.

1° GIRO

Con il filato usato doppio e l'uncinetto n. 4, iniziando dal centro del tallone, lavorare 2 m. basse in ogni m., in modo da raddoppiare il numero delle maglie.

2° GIRO - INIZIO DEL PUNTO FANTASIA

Si lavora a spirale (non chiudendo i giri) iniziando dal centro del tallone:

* 1 gett. sull'uncinetto, puntare l'uncinetto nella m. seguente ed estrarre un'asola, gettare nuovamente il filo sull'uncinetto, puntarlo nella m. seguente ed estrarre un'asola, gettare nuovamente il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso le 5 asole sull'uncinetto, 1 cat. *, ripetere da * a * fino al centro del tallone (**fig. A**).

3° GIRO - INIZIO DELLE DIMINUZIONI

1 gett., puntare l'uncinetto nello spazio di 1 cat. del giro precedente ed estrarre un'asola, 1 gett., puntare l'uncinetto nello spazio di 1 cat. seguente ed estrarre un'asola, gettare nuovamente il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso le 5 asole sull'uncinetto, 1 cat., * 1 gett., puntare l'uncinetto nello stesso spazio di 1 cat. precedente ed estrarre un'asola, puntare l'uncinetto nello spazio di 1 cat. seguente ed estrarre un'asola, gettare nuovamente il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso le 5 asole sull'uncinetto, 1 cat.

Centro della punta



Direzione della lavorazione

Inizio e fine dei giri

Abbreviations:

m. = maglia (e)

m. bs = maglia bassa

cat. = catenella

gett. = gettato

dir. = diritto

rov. = rovescio

Ripetere da * a * fino al centro del tallone (**fig. B**), ma aggiungendo le diminuzioni al centro della punta, lavorando come indicato di seguito.

Diminuzioni sulla punta: si lavorano sui 4 spazi di 1 cat. del giro precedente, come segue: * puntare l'uncinetto nello spazio di 1 cat. seguente ed estrarre un'asola *, ripetere da * a * ancora 3 volte, in modo da avere 5 asole sull'uncinetto, gettare il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso le 5 asole, 1 cat. (**fig. C**).

DAL 4° GIRO IN POI

Taglie XXS, XS, S:

Dal 4° al 8° giro: come il 3° giro.

Taglie S+, M:

Dal 4° al 9° giro: come il 3° giro.

Taglie L, XL:

Dal 4° al 10° giro: come il 3° giro.

Per questi giri diminuire sulla punta lavorando come segue:

La diminuzione nel 3° giro ha creato un piccolo foro extra sulla punta, che ora servirà come segna maglie per il centro della punta. Le diminuzioni successive si lavorano come nel 3° giro ma, invece di 5 asole ce ne saranno 6, perché il piccolo foro al centro viene considerato come un'asola. Sull'uncinetto ci sono ora 6 asole, gettare il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso le 6 asole sull'uncinetto, 1 cat. **(fig. D)**.

BORDO

Dopo l'ultimo giro all'uncinetto riprendere tutte le m. con il ferro circolare o con il gioco di ferri lavorando 1 m. dir. in ogni m. all'uncinetto, gettando ogni volta il filo sul ferro. Proseguire lavorando a coste 1/1, alternando 1 dir. e 1 rov. per tutto il giro. Al termine intrecciare tutte le m. e tagliare il filo. Con il filo rimasto fissare il risvolto e cucire le etichette una volta a sinistra e una volta a destra delle due Botties®.

L'altezza del bordo dipende dal proprio gusto e dalla quantità di filato rimasto - Il nostro consiglio:

Taglia XXS = 18 Giri

Taglia XS = 20 Giri

Taglia S = 22 Giri

Taglia S+, M = 24 Giri

Taglia L, XL = 26 Giri

Instagram:

@originalbotties
#c502chaussons
#bottielicious

